


Configuration de la messagerie Thunderbird

La configuration de la messagerie Thunderbird se fait de la façon suivante avec Partage Renater. Il faut régler les paramètres de serveur entrant (IMAP) et sortant (SMTP). Pour cela dans Thunderbird il faut cliquer sur le menu en haut à droite, puis sur “Paramètre de compte” (parfois cliquer sur Option, puis sur Paramètre de compte, selon votre version installée).



Puis aller dans la section “Paramètres serveur”, et **bien mettre l'adresse de serveur suivante : partage.emse.fr**

Pour le nom d'utilisateur il faut mettre prenom.nom@emse.fr (prenom.nom étant votre login EMSE quel qu'il soit...).

/!\ Attention, bien mettre @emse.fr à la fin /!\\

Pour le port, mettre 993

Les paramètres de sécurité sont “SSL”, et “Mot de passe normal”

Paramètres du serveur

Type de serveur : Serveur de courrier IMAP

Nom du serveur : **partage.emse.fr** Port : **993** Défaut : 993

Nom d'utilisateur : **login @emse.fr**

Paramètres de sécurité

Sécurité de la connexion : **SSL/TLS**

Méthode d'authentification : **Mot de passe normal**

Paramètres du serveur

Vérifier le courrier au lancement

Vérifier les nouveaux messages toutes les **10** minutes

Autoriser les notifications instantanées lorsque de nouveaux messages arrivent

Lorsque je supprime un message :

le mettre dans ce dossier : **Corbeille sur @emse.fr**

le marquer comme supprimé

le supprimer immédiatement

Avancé...

Stockage des messages

Nettoyer le dossier « Courrier entrant » en quittant.


Vider la corbeille en quittant

Type de stockage des messages : **Un fichier par dossier (mbox)**

Répertoire local : **Parcourir...**

Gestion des comptes

Ensuite il faut régler le serveur SMTP. Aller dans la section “Serveur sortant (SMTP)”, puis sélectionner le compte déjà existant et cliquer sur Modifier. (Ou cliquer sur Ajouter si c'est la première fois que vous configurez votre messagerie).



Serveur SMTP

Lorsque vous gérez vos identités, vous pouvez utiliser un serveur de cette liste en le sélectionnant comme Serveur sortant (SMTP), ou utiliser le serveur par défaut de cette liste en sélectionnant « Utiliser le serveur par défaut ».

@emse.fr - partage.emse.fr (Défaut)

Ajouter...
Modifier...
Supprimer
Utiliser par défaut

Détails du serveur sélectionné :

Description :	<non spécifié>
Nom du serveur :	partage.emse.fr
Port :	465
Nom d'utilisateur :	@emse.fr
Méthode d'authentification :	Mot de passe normal
Sécurité de la connexion :	SSL/TLS


A nouveau mettre le **serveur partage.emse.fr**

Le port à utiliser est 465

Là encore il faut choisir la sécurité "SSL", avec "Mot de passe normal.

Entrer votre login : c'est là encore prénom.nom@emse.fr

Valider en cliquant sur OK



Puis fermer Thunderbird, et le rouvrir. La messagerie va se synchroniser, et vous demander le mot de passe. **Pensez bien à cliquer sur la case à cocher “Enregistrer le mot de passe”**. Puis envoyez un mail à un ami de votre choix (ex. : pas moi) : cela va solliciter le serveur SMTP et vous demander le mot de passe pour l'envoi. Pareil, enregistrer le mot de passe en cochant la case.

Normalement c'est tout bon. Si toutefois il y a des soucis avec les mots de passe enregistrés, il faut que vous fassiez le ménage dans les mots de passes déjà enregistrés. Aller dans “Option”, puis “Sécurité”, puis “Mots de passe enregistrés...”. Effacez les mots de passe déjà enregistrés, et répétez l'opération ci-dessus (fermer Thunderbird, l'ouvrir, envoyer un mail, enregistrer le mot de passe à chaque demande en cochant la case adéquate).

N'hésitez pas à compléter ce tutoriel.

From:
<https://portail.emse.fr/dokuwiki/> - **DOC**

Permanent link:
<https://portail.emse.fr/dokuwiki/doku.php?id=recherche:softs:thunderbird&rev=1617362105>



Last update: **02/04/2021 13:15**